



Vask og desinfeksjon av husdyrrom

- Rom som skal vaskes skal være tomme for dyr, strø og annet som kan bli skadet under vaskingen.
- Glem ikke å vaske skraper og annet utstyr som brukes i avdelingen. Støvler og dresser skal vaskes samtidig.
- Bruk ALLTID verneutstyr med ansiktsmaske som filtrerer ut de fine partiklene som frigjøres under vaskeprosedyren.
- For at ikke proteiner skal koagulere under vaskingen og etterlate en hinne av koagulert protein og uopløst fett så bør ikke vaskevannet være over 50 grader.

1 BLØTLEGGING	Bløtlegg rommet med rent vann. Med en bløtleggingstid på 3-4 timer vil det være lettere å få bort skitt som har festet seg på bingevegger og gulv. Hvis det er mulig, løft på rister ellers vær nøye med risteflater og ned i spalter. Fuktigheten må opprettholdes under hele bløtleggingsperioden.
2 GROVRENGJØRING	Etter bløtlegging skal det grovvaskes med høytrykksvasker. Bruk mye vann for å få bort så mye som mulig av all synlig skitt. Bruk ikke for høyt trykk under vaskingen det kan ødelegge gulv og vegger.
3 SÅPEVASK	Bruk såper av typen Kvarternære ammonium forbindelser som finnes hos de fleste fôrforhandlere. Såpen legges på alle flater som skal vaskes - gulv, tak, innredning. Dosering: 1liter såpe rekker til et rom på 300m ² . Ta 1liter såpe i en tønne med 100liter vann. Dette fordeles ut over alle flatene i rommet. Husk lavt trykk. Vær nøye med å få lagt såpe i hjørner under og ved fôrtrôer og på alle rør. Såpen skal ikke få lov til å tørke inn så en bør vaske av såpen etter ca 15 minutters virketid. Skum og gelbaserte såper kan ligge på lenger før de tørker inn.



Vask og desinfeksjon av husdyrrom

4	SKYLLING	<p>Vask med høytrykksspyler til all synlig skitt er fjernet. Avslutt med en siste skylling med vann ved lavt trykk.</p> <p>Fjern vanddammer som har oppstått under vaskingen med kost eller skrape. Husk å tømme trôer og lignende for vann.</p> <p>Eventuell steaming(bruk av varmt vann over 50°C) gjøres før desinfeksjon.</p>
5	DESINFEKSJON	<p>Desinfeksjon skal foretas direkte etter vask når flater og inventar har tørket opp rimelig, slik at etterfølgende opptørkingsperiode blir så lang som mulig.</p> <p>Desinfeksjonsmiddelet påføres på alle flater ved lavt trykk.</p> <p>Bruk midler som er hurtigvirkende og som tåler lave romtemperaturer for å få en god og sikker effekt.</p> <p>Ved bruk av gassing med Glutaraldehyd, bør vaskefirma brukes.</p>
6	TOMTID	<p>Det er tidsrommet fra rommet er vasket og desinfisert til en setter inn nye dyr. Med en tomtid på 5 dager og over, vil rommet få mulighet til å tørke opp og ny - innsatte dyr vil komme til tørre binger.</p> <p>En god opptørking virker positivt på reduksjonen av ulike mikrober i bingen.</p> <p>Gode rutiner er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alt inn - alt ut i alle husdyrrom. • Vask og desinfeksjon mellom de ulike puljene. • Tomtid på 5-7 dager.

