

Forklaring Årsrapport

Her er oversikt over boksene på årsrapport buskap og hvordan tallene er utregnet. Tallene gir oversikt over produksjonsresultater ut fra hendelser registrert i det året som rapporten kjøres for (produksjonsåret). Merk at lammene fordeles på rasen til søya. I søket kan du velge å ta rapporten ut per rase. Gjennomsnittstallene for kontrollen er da snitt i kontrollen for din rase.

Dyretall (per 1. januar):

- Voksne søyer: Er søyer som er født to år eller mer før årsrapportåret (årsrapport for 2020 viser de som er født i 2018 eller før).
- Med lam: Er søyer som har lamma i gjeldende år (lammingskode 1, 2, 3 eller 8).
- Gjeld/kasta: Er søyer med kode tom (4) eller kastet (5) i gjeldende år
- Gimrer: Søyer født året før utskriftsåret (for årsrapport 2020 er dette søyer født i 2019).
- Para søyer: Summen av voksne søyer og gimrer med lammingskode 1-5 og 8. Dette tallet gir grunnlag for videre beregninger.
- Antall ikke para: Er alle voksne søyer og gimrer med lammingskode 11, 12 eller 13 "Ikke para/Tenkt para"
- Antall overføringslam: Er dyr født året før produksjonsåret og slaktet i produksjonsåret (utkode 1 eller 2). Lamma har enten lammingskode 11,12 eller 13 "Ikke para/Tenkt para" eller ingen lammingskode.
- Antall overførings søyer: Søyer født to år eller mer før produksjonsåret og slaktet i produksjonsåret (utkode 1 eller 2). Søylene har enten lammingskode 11,12 eller 13 "Ikke para/Tenkt para" eller ingen lammingskode.
- Antall innkjøpte søyer: Antall søyer kjøpt inn i produksjonsåret. Merk at søyer kjøpt før lamming (f.o.m. 1/1 i produksjonsåret) vil ikke telle med i antall para søyer som brukes i videre beregninger, men lammene deres vil telle i produksjonen.

Lamming:

Fødte lam pr

- Voksen søye: Alle lam født av voksne søyer, delt på alle voksne søyer.
- Levende fødte lam pr voksen søye: Alle levendefødte lam født av voksne søyer, delt på alle voksne søyer.
- Gjennomsnittlig lammedato pr voksen søye: Summen av alle lammingsdatoer (kode 1,2,3,8) delt på antall lamminger, hvor lammedato gjøres om til dagnummer før beregning. Merk at dette ikke er gjennomsnittlig fødselsdato på lamma.
- Tilsvarende tall for gimrer og para søyer i egne kolonner.

Lammetap:

Merk at tallene er inkludert kopplam, og at tapte lam må være meldt inn via lamming.

- Antall dødfødte: Antall lam som er registrert som dødfødt i rapportåret.
- Antall død inne: Antall lam som er registrert som død før merking og alle lam registrert med utkode 4, "Død inne" i rapportåret.
- Antall tapt på vårbeite: Alle lam født i kontrollåret og registrert med utkode 5, "Død på vårbeite i rapportåret.
- Antall tapt på sommer/høstbeite: Alle lam som er født i kontrollåret og registrert med utkode 6, "Tapt på sommerbeite" eller kode 7, "Død på høstbeite" i

rapportåret, samt alle lam som mangler både høstvekt og slaktevekt, men som fortsatt er registrert som innmeldt.

- Antall tapt i alt: Summen av alle tapte lam i rapportåret.
- Prosent: Tap i prosent er alltid regnet ut fra risikopopulasjonen. Det vil si at dødfødte er i prosent av alle fødte lam, død inne er i prosent av levendefødte og død på sommerbeite er i prosent av de som levde ved slipp på sommerbeite. Merk at totalt tap er i prosent av alle fødte lam, og ikke en sum av de andre tapsprosentene.
- Lammetap i alt i prosent: Andel tapte lam i prosent av alle fødte lam.

Slaktekvalitet:

Merk at antall slakt her ikke tar hensyn til utkode, men teller opp alle dyr som ligger registrert med slakteopplysninger i året som rapporten kjøres for.

- Lam, Besetning antall: Slakt klassifisert som lam i rapportåret og fordeling i slakteklasser og fettgrupper, samt gjennomsnittlig slakteverdi og slaktevekt. Kopplam født i rapportåret er ikke medregnet, men kommer i egen rubrikk.
- Kopplam: Antall slakta kopplam født og klassifisert som lam i rapportåret og fordeling i slakteklasser og fettgrupper, samt gjennomsnittlig slakteverdi og slaktevekt. Merk at kopplam født året før rapportåret kommer ut i rubrikken for lam.
- Sau, Besetning antall: Slakta søyer klassifisert som sau i kontrollåret, og fordeling i slakteklasser og fettgrupper, samt gjennomsnittlig slakteverdi og slaktevekt.
- Besetning %: Fordelinger av klasse og fettgruppe i prosent.
- Gjennomsnitt i kontrollen: Fordelingen av slakteresultat for alle medlemmer i kontrollen i rapportåret.

Tilvekst:

Merk at tabellen er uten kopplam, og at fosterlam teller på fostermor.

- Fødsel/vårvekt: Tilvekst fra fødsel til vårveing for alle som har vårvekt registrert. Fødselsvekt brukes dersom det er registrert, hvis ikke brukes tabellverdi.
- Fødsel/høstvekt: Tilvekst fra fødsel til høstveing for alle som har høstvekt registrert. Fødselsvekt brukes dersom det er registrert, hvis ikke brukes tabellverdi.
- Vårvekt/høstvekt: Tilvekst fra vårvekt til høstvekt for alle dyr som har begge vekter registrert.
- Fødsel/slaktevekt: Tilvekst fra fødsel til slaktevekt. Fødselsvekt regnes som reell fødselsvekt delt på 2 (ev. tabellverdi/2).
- Gj.snitt i besetningen: Gjennomsnitt for egen besetning i rapportåret.
- Gj.snitt i kontrollen: Gjennomsnitt for alle dyr av rasen i kontrollen i rapportåret.
- Lam i besetningen pr voksen søye: Tilvekst for alle lam som går med voksen søye (født 2 år før lamming).
- Lam i besetningen pr gimmer: Tilvekst for alle lam som går med gimmer (1-årig søye).

Resultat lam om høsten:

Merk at tabellen er uten kopplam, og at fosterlam teller på fostermor.

- Antall lam om høsten pr voksen: Antall lam med høstvekt og/eller slaktevekt som går med voksne søyer, delt på antall voksne søyer.
- Antall lam om høsten pr gimmer: Antall lam med høstvekt og/eller slaktevekt som går med gimmer, delt på antall gimrer.
- Antall lam om høsten pr para søye: Antall lam med høstvekt og/eller slaktevekt, delt på totalt antall søyer pr 1. januar.
- I alt: Sum antall lam om høsten.
- Alder på lamma i dager: Gjennomsnittsalder ved høstveing.
- Pr voksen: Gjennomsnittsalder ved høstveing på alle lam som går med

- voksne søyer.
- Pr gimmer: Gjennomsnittsalder ved høstveing på alle lam som går med gimmer.
- Pr para søye: Gjennomsnittsalder ved høstveing for hele flokken.
- Lammevekt i kg: Gjennomsnittlig høstvekt.
- Pr voksen søye: Gjennomsnittlig høstvekt for alle lam som går med voksen søye.
- Pr gimmer: Gjennomsnittlig høstvekt for alle lam som går med gimmer.
- Pr para søye: Gjennomsnittlig høstvekt for alle lam i flokken
- Korrigert lammevekt: Høstvekt korrigeres til 145 dagers alder på lammene etter gjeldende tilvekstsatser (ca 0,22-0,24 kg pr dag, varierer med rase). Beregningen som er brukes er: Lammevekt + ((145 – dager mellom fødsel og veing)*tilvekstsats)).
- Samme for gimmer, voksen og para søye.
- Avdrått: Lammevekt i kg ganger antall lam om høsten. Samme for gimmer, voksen og para søye.
- Korrigert avdrått: Korrigert lammevekt i kg ganger antall lam om høsten. Samme for gimmer, voksen og para søye.
- Gj.snittlig avdrått i kontrollen: Gjennomsnittlig korrigert lammevekt i kg for Sauekontrollen ganger gjennomsnittlig antall lam om høsten. Samme for gimmer, voksen og para søye.

Kopplam:

- Antall kopplam: Antall kopplam i besetningen.
- Tilvekst fødsel/slakt: Gjennomsnittlig slaktevekt – (fødselsvekt/2) for alle slakta kopplam (tabellverdi for fødselsvekt dersom ikke registrert).
- Høstvekt: Gjennomsnittlig høstvekt for kopplam.

Lam solgt:

- Solgt om våren: Antall lam solgt i rapportåret med utkode 9, "Solgt" og som mangler høstvekt.
- Solgt om høsten: Antall lam solgt i rapportåret med utkode 9, "Solgt" og som har høstvekt.

Økonomi:

Merk at tabellen er uten kopplam og at vi tar forbehold om at korrekte avregninger har blitt overført fra slakteriene og lest inn i kontrollen. Slakteverdier som brukes i beregningene forutsetter at dyret er klassifisert som slaktegruppe lam.

- Lam kr pr kg slakt: Sum av alle slakteverdier på slakta lam i rapportåret delt på sum av alle slaktevekter (kun slaktegruppe lam). Dette gir et innblikk i verdien per kg ut fra grunnprisen du har fått.
- Tillegg/trekk pr kg slakt (til og med år 2018): Sum av alle tillegg og trekk delt på sum av alle slaktevekter av slaktegruppe lam. Merk at grunntilskudd og distriktstilskudd er trukket ut i egne rader og inngår ikke her. Dette gir et innblikk i hvor mye tillegg og trekk utgjør per kg lammeslakt. Merk at tillegg og trekk ikke deles på dyr klassifisert som slaktegruppe sau.
- Lam kr pr para søye: Hentes ut fra følgende beregning:
(lam kr pr kg slakt + tillegg/trekk pr kg slakt (til og med 2018)) * snitt slaktevekt * antall lam om høsten pr para søye. Dette gir et innblikk i den samlede inntekten per para søye.
- Gj.snitt i kontrollen: Tilsvarende tall som i besetningen, men gjennomsnitt for alle medlemmer i kontrollen.
- Avvik: Tall i besetningen minus gjennomsnittet i kontrollen.
- Sum avvik para søyer: Avvik lam kr pr søye ganger antall para søyer.
- Sum grunntilskudd (til og med 2018): Sum grunntilskudd i besetningen registrert i rapportåret.
- Sum distriktstilskudd (til og med 2018): Sum distriktstilskudd i besetningen registrert i rapportåret.