

## Veiledning:

### Innlesing av data fra lesestav fra Biocontrol og OS ID

Det forutsettes at du har brukt "Program Standard Sau Norge v5.0" eller AnimaliaHHR på lesestaven (HHR 3000 Pro V2) for at innlesing av data i Sauekontrollen Web skal fungere.

Fila må være overført fra lesestaven til datamaskinen før innlesing kan begynne. Har du problemer med dette må du kontakte leverandør av lesestaven på telefon 62 49 77 00.

### Hvilke data kan leses inn via lesestav til Sauekontrollen?

Det tas kun imot data fra RFID-merkede dyr og kun for hendelsene paring, fostertelling og veiing.

### Innlesing av data

- Logg på Sauekontrollen web
- Velg fane "Registrering"
- Velg "Lesestav fra Os" i venstre meny
- Sett markør for hendelsen du vil hente data for (Paring / Fostertelling / Veiing)
- Angi "Frå dato / Veigedato" og trykk på knappen "Hent oppl".

Registrering

Buskapsoversikt  
Vår  
Paring  
Fostertelling  
Lamming  
Vårvekt  
Haustvekt  
Fleire vekter  
Elektronisk vekt  
**Lesestav fra OS**  
Ultralyd  
Utplukk livlam  
Kåring  
Helse  
Ull  
Innmelding ny buskap  
Kjøp av dyr  
Slakt  
Utmelding  
Sletting av dyr

Vel ring | Vel medlem | Admin | Mi side | Registrering | Beite/Binge | Rapportar

### Lesestav fra Os Husdyrmerkefabrikk

Lesing av fil frå "Program Standard Sau Norge v5.0" på lesestav (HHR 300 Pro V2)

Paring  Fostertelling  Vekter

Frå dato:


Hent oppl. | Lagre (F12) | Lukk | Avbryt

Du vil nå få opp en boks hvor du må bla deg fram til katalogen hvor fila med opplysningene fra lesestaven er lagret. Lokalisér fila, klikk på fila så den blir blå og klikk deretter på knappen "Åpne".



Vent mens data fra fila hentes inn i webprogrammet.

**NB!** Data er ennå ikke lagt inn i databasen. Følg med på feilmeldinger til høyre i bildet. En melding her tyder på at det er noe feil med data om søya, væren, dato, antall foster, vektgrenser osv.



### Feilsjekker som gjøres:

- Får ikke lest inn noen data etter å ha trykket knappen "Hent oppl.". Sjekk "Frå dato" eller "Vege dato". Vege dato må stemme med dato som er lagret som vege dato i lesestaven. Har du veid på to ulike datoer, må du lese inn samme fil to

ganger men med bruk av ulike datoer. For paring og fostertelling må "Frå dato" være mindre enn dato lagret i fila fra lesestaven.

- Individ er utmeldt – sjekk om dette stemmer, meld inn dersom feil og les inn fila på nytt.
- Søya er registrert som ver / ver er registrert som søya – sjekk rekkefølge for scanning.
- Tal foster for høyt – maks 9 foster tillatt å registrere – sjekk mulig feilpunsjing i fil.
- Individ finnes ikke – dyret med denne RFID'en kan ikke identifiseres av databasen. Sjekk om individet er registrert i Sauekontrollen.
- Vekt er for lav – minimumsvekt er 5 kg. Denne må registreres manuelt (Registrering -> Vekter) om dyret faktisk veier under 5 kg.

Opplysningene lagres til basen ved å trykke på **Lagre (F12)**. Du vil få melding om hvilke dyr det ble lagret data for ved at det står "Lagra" bakerst på linjen.

Sjekk gjerne dataene i registrering paring, fostertelling og veiebildene.